

نکاتی که باید قبل از انجام مالش دستها جهت جراحی مورد توجه قرار گیرد:



- ۱- ناخنها باید کوتاه، بدون لک و پوشش ناخن مصنوعی باشند.
- ۲- تمامی جواهرات (حلقه، ساعت، دستبند) قبل از وارد شدن به اتاق عمل میباشند خارج گردد.
- ۳- قبل از وارد شدن به اتاق عمل میباشند دستها و بازوها تا آرنج با آب و صابون شسته شود.

روش انجام اسکراب جراحی با محلول با بنیان الکلی:



حدود ۵ سی سی (تاجدی که گودی کف دست کامل پر شود) محلول اسکراب با پایه الکلی با استفاده از آرنج دست مقابل، کف دست چپ بریزید نوک انگشتان دست راست را به مدت ۵ ثانیه در محلول قرار داده تا زیر ناخنها ضد عفونی گردد.

۱ بعد از پوشیدن کلاه و ماسک آستینها را تا ۵ سانتی متر بالای آرنج بالا بزیند. قبل از شروع اسکراب با محلول پایه الکلی میباشند دستها و بازو با حوله (تریجیحا استریل) خشک گردد. دستها قبل از بردن کار بردن محلول مالش دست با مایع صابون شسته و کاملاً خشک گردد.



۲ تمام مراحل ۱-۲ را برای دست مقابل انجام شود حدود ۵ سی سی (گودی کف دست کامل پر شود) محلول اسکراب با پایه الکلی با استفاده از آرنج دست مقابل کف دست راست بریزید نوک انگشتان دست چپ را به مدت ۵ ثانیه اسکراب ساعد بریزید نوک انگشتان دست راست تا زیر ناخنها ضد عفونی گردد. باقیمانده محلول در کف دست چپ را از مج تا بالای آرنج دست راست (تمام قسمتهای ساعد) بریزید و مطمئن شوید که تمام مناطق پوست دست با استفاده از حرکات دورانی به مدت ۱۵-۱۰ ثانیه اطراف ساعد با محلول کامل پوشیده و خشک گردد.

۲ باقیمانده محلول در کف دست چپ را از مج تا بالای آرنج دست راست (تمام قسمتهای ساعد) بریزید و مطمئن شوید که تمام مناطق پوست دست با استفاده از حرکات دورانی به مدت ۱۵-۱۰ ثانیه اطراف ساعد با محلول کامل پوشیده و خشک گردد.



۴ حدود ۵ سی سی (گودی کف دست کامل پر شود) محلول با پایه الکلی با استفاده از آرنج دست مقابل در کف دست راست ریخته مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید . طول مدت زمان انجام آن ۳۰-۲۰ ثانیه میباشد.

۴-۱ هردو کف دست را کامل برروی هم گذاشته تا ماج با حرکات دورانی مالش داده شود.

۴-۲ پشت کف دست چپ با گف دست راست و بالعکس ماش داده شود.

۴-۳ بین انگشتان هردو دست مالش داده شود.

۴-۴ قسمت داخلی انگشتان به صورتی که در یکدیگر قفل شده باشند به آرامی مالش داده شود.

۴-۵ زمانیکه دستها خشک شدند بصورت استریل دستکش جراحی پوشیده شود. خشک شدن دستها میباشند با مالش کامل محلول انجام گیرد. خشک کردن دستها با استفاده از باد کولر و اسپلیت و حرکت دادن دستها از حوله ممنوع است.

کلیه مراحل انجام کار ۰ عنانیه میباشد.

معاونت درمان

کمیته اجرائی کنترل عفونت دانشگاه سال ۱۳۹۹